

Progetto DVD

Un metodo per creare un DVD per TV HD (Sono disponibili altri metodi)

Quando si costruisce un progetto che ha lo scopo di creare un DVD da riprodurre su una TV HD, possono manifestarsi diversi problemi poiché non tutti i lettori DVD e le TV HD hanno le stesse specifiche e queste cambiano in relazione all'età dell'attrezzatura. Le attrezzature più recenti richiedono differenti parametri di configurazione rispetto a quelli delle attrezzature più datate. Tuttavia, il seguente metodo è flessibile e permette di fare dei cambiamenti per adattare le differenti configurazioni. Fondamentalmente il vantaggio è dato dal parametro:

“Opzioni progetto / Predefiniti / Percentuale della dia per mostrare le immagini principali”

È possibile aggiungere un'immagine nera vuota 1920×1080 a una diapositiva e definirla come Immagine principale. Questa diapositiva può essere copiata e incollata tutte le volte che è necessario per il progetto. Tutte le altre immagini e gli oggetti sono poi aggiunti in Oggetti e animazioni come “Figlio” al “Padre” Immagine nera vuota. Qualsiasi animazione dell'immagine(i) aggiunta può essere indipendente dalla Immagine nera vuota statica.

Quando il progetto è finito ed è pronto per essere inserito in un DVD si usano le seguenti impostazioni:

- Disabilita l'opzione “Dimensione fissa dia” in Opzioni progetto / Schermo. Questo permetterà che la dimensione 768×576 (PAL) Video nel DVD si “Adatta” alla larghezza dello schermo TV HD.
- Imposta “% della dia per mostrare l'immagine principale” in Opzioni progetto / Predefinito per un valore che è determinato da prove ed errori. Valori compresi tra 90% e 98% sono idonei per differenti TV HD. L'Immagine principale (Immagine nera vuota) è poi ridotta dall'impostazione percentuale e automaticamente lo sono anche tutte le immagini/oggetti “Figlio” per lo stesso valore.

Suggerimento:

- *Crea cinque progetti di una sola diapositiva, con la percentuale impostata rispettivamente a 90%, 92%, 94%, 96%, 98%.*
- *Aggiungi un testo che indichi la percentuale che si sta osservando.*
- *Aggiungi tutti e cinque i progetti al progetto DVD.*
- *Disabilita l'opzione “Ritorna al menu dopo ciascun titolo” nelle Opzioni Progetto DVD.*
- *Attiva l'opzione “Ripeti riproduzione disco” nelle Opzioni Progetto DVD.*
- *Masterizza il DVD test e quando è riprodotto nel tuo sistema, scegli la percentuale migliore per adattarsi al tuo lettore DVD/HD TV.*

From:
<https://docs.pteavstudio.com/> - PTE AV Studio

Permanent link:
<https://docs.pteavstudio.com/it-it/9.0/techniques/dvdproject?rev=1394278246>

Last update: 2022/12/18 11:20

